
同步和分享数据予 用户向导

同步和分享数据予：用户向导

出版日期 星期四, 06. 十月 2016 2.2.0 版本

版权 © 2016-2016 OX Software GmbH. 此文件为 OX Software GmbH. 之智慧财产

此文件在每一个复制包含版权通告下，可以完整或部分复制。已经付出最大的心力编辑此文件包含的信息。然而，一些错误也是无法避免的。OX Software GmbH 的作者和翻译无法为可能出现的错误和其导致的后果负责。此文件使用到的软件和硬件名称可能为注册商标，它们的使用自由可能未经过核实。OX Software GmbH 一般跟随各大制作商的拼写惯例。此文件里的品牌、商号、标志等（包括没有特别标示的）并不证明该名称可以自由使用（商标和品牌规管用途）。

目录

1 有关此文件	5
2 Drive 应用程序的用途是什么?	7
3 正在安装 应用程序	9
3.1 正在安装在桌面客户端上	10
3.2 正在一个行动装置上安装	11
4 使用 Drive 应用程序	13
4.1 在您的工作站上	14
4.1.1 显示同步者数据	14
4.1.2 更改已同步文件夹	14
4.1.3 设置更多户口	14
4.1.4 打开 Office 文档	14
4.1.5 分享对象	15
4.1.6 正在暂停同步	15
4.1.7 关闭一个应用程序	16
4.1.8 在一个工作站上的设置	16
4.2 在一个行动装置上	19
4.2.1 检视、搜寻、排序对象	19
4.2.2 使对象离线可用	19
4.2.3 创建新对象	20
4.2.4 组织对象	20
4.2.5 分享对象	21
4.2.6 使用照片或视频的特别功能	21
4.2.7 一个行动装置上的设定	22
4.3 笔记	24

1 有关此文件

以下信息帮助您更佳的使用文件。

- [文件的目标群是谁?](#)
- [文件包含哪些内容?](#)
- [更多帮助](#)

文件的目标群是谁?

此文件的目标读者是，需要在他们桌面或行动装置上与组件服务器同步文件和文件夹的用户。为此，Drive 应用程序必须在本地安装。此文件假设用户熟悉使用一个行动装置而写的。

文件包含哪些内容?

此文件包含以下信息：

- 您将会在 [Drive 应用程序的用途是什么?](#) 里找到 Drive 应用程序的描述。
- 您将会在 [正在安装 应用程序](#) 里学习到如何在您的系统上安装和配置Drive应用程序。
- 您将会在 [使用 Drive 应用程序](#) 找到 Drive 应用程序实用方法的详情。

此文件描述如何使用一个典型组件安装和配置。这里描述的已安装版本和您组件的配置可能不一样。

更多帮助

可在 [Groupware](#) 里找到全面的组件文件。

2 Drive 应用程序的用途是什么？

Drive应用程序允许您的本地机器或行动装置与 Groupware 服务器的数据同步。您定义要同步的数据：

- 为了在一个工作站上同步，您必须定义以下文件夹：
 - 您工作站上一个本地文件夹。
 - 在 Groupware 服务器上的一个或多个远端文件夹。
- 在一个行动装置上，您标记对象成离线可用，以选择要同步的对象。

您可以在一个行动装置上，您更能定义要上传到服务器的照片或视频。此功能称为照片流。

每一个套用在服务器上的更改，皆传送到工作站和行动装置。每一个套用在工作站或行动装置上的更改，皆传送到服务器和其他装置。

已同步以下更改。

- 新文件
- 文件夹内容更改
- 文件更名
- 文件删除
- 新文件夹
- 文件夹更名
- 文件夹删除

在服务器上，您能选择以下文件夹作同步。

- 个人文件夹
- 公共文件夹、分享文件夹

视服务器设置而定，有些文件夹不能用作同步。

您能使用Drive应用程序，以读取或编辑权分享文件或文件夹，与其他用户和外部伙伴协作。

支持以下系统：

- MS Windows
- Mac OS
- iOS
- Android

3 正在安装 应用程序

学习如何安装 Drive 应用程序：

- 在您的[工作站](#)上
- 在您的[行动装置](#)上

备注： 要使用此功能，Drive 必须在您的组建服务器上可用。详情请联系您的管理员或主办方。

3.1 正在安装在桌面客户端上

如何安装一个Drive应用程序在您的工作站上：

1. 下载适合您系统 [7] 的安装程序。

您单击在您组件设定边栏里的 **下载**，将会找到 MS Windows 或 Mac OS 工作站的安装程序。您 Mac OS 工作站的安装程序能在对应的应用程序商店里找到。

是Groupware服务器工作站配置而定，带有安装信息的小部件会在门户页面上找到。

2. 执行安装程序。一个引导您每一步的精灵。按照说明操作。

一旦安装完成，会显示 **设置精灵**。

3. 在 **欢迎来到 磁盘** 页面上输入以下详情：

您的 Groupware 服务器的网址 (url)。

Groupware 服务器上您的用户名称和密码。

单击 **登录**。您将会登录到 Groupware 服务器。

4. 定义要同步文件夹的步骤，在工作站的每个操作系统是相异的。

- 在一个 MS Windows 工作站上，您能定义要同步彼此的本地和服务器上之文件夹。您能在**磁盘已经成功配置和能现在开始**页面上如此做。为此单击**自定义文件夹设置**。会打开**文件夹设置**页面。

要选择本地文件夹，单击**更改**（在**本地文件夹**旁边）。输入一个本地文件夹。

要选择服务器上的文件夹，单击**更改**（在**已同步文件夹**旁边）。在服务器上选择一个或多个文件夹。

要完成文件夹设置，单击底部的图标。

- 在一个 MAC OS 工作站上，您会被问及要同步哪一个文件夹。

您能在安装之后重定义那些文件夹。

在定义一个已经包括数据的本地文件夹时，那些数据会在本地移动到一个子文件夹里。您会因此被通知。

5. 为了完成配置，单击**现在开始**。

结果： 文件夹已同步。视数据容量而定，此过程可能需时片刻。

3.2 正在一个行动装置上安装

如何安装一个Drive应用程序在您的工作站上：

1. 访问您行动装置的应用程序商店。安装 Drive 应用程序。
您能在Groupware服务器上找到下载链接（于单击组件设置边栏条里的**下载**时）。
是Groupware服务器工作站配置而定，带有往应用程序商店链接的小部件会在门户页面上找到。
2. 一旦安装完成，一个精灵会引导您以下更多步骤：
 - 输入组件服务器的服务器地址。
 - 输入您组建服务器的证书。
 - 您能定义要否上载照片和视频到组件服务器。您能之后再设置里启用或停用此功能。一旦完成配置，会显示您的个人Drive文件。为了使一个文件夹离线可用，请进行以下操作：
 - 点一下文件夹旁边的菜单图标。
 - 启用菜单项目**离线可用**。

结果： 文件夹已同步。视数据容量而定，此过程可能需时片刻。

4 使用 Drive 应用程序

在 Drive 应用程序安装好的一刻，它就在背景运作而不需要您的介入。作为信息和配置之用，可能可用某些功能。功能将会视乎您在一个工作站或一个行动装置上使用 Drive 应用程序，而有所不同。

- [在一个工作站上的功能](#)
- [在一个行动装置上的功能](#)
- [使用指南](#)

4.1 在您的工作站上

以下功能在一个工作站上可用：

- [显示同步者数据](#)
- [更改已同步文件夹](#)
- [设置更多户口以同步额外的文件夹](#)
- 在本地文件夹里[打开 Office 文档](#)
- 使用[分享](#)与其他用户和外部伙伴文件分享文件和文件夹。
- [停止或继续同步](#)。
- Drive [关闭应用程序](#)。
- [自定义设置](#)

4.1.1 显示同步者数据

如何显示已同步数据：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 使用以下选项：
 - 要显示一个之前更改数据的列表，选择[之前更改的数据](#)。
 - 要在您系统的文件浏览器里打开本地文件夹，选择[打开 Drive 文件夹](#)。

提示：是安装而定，您也能以Drive桌面图标打开本地文件夹。

4.1.2 更改已同步文件夹

你能更改要同步的文件夹。

如何在一个要同步的工作站上更改文件夹：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 从上下文菜单选择 [设置](#)。
3. 在设置页面里，选择[同步选项](#)。会为每一个户口分开显示设置。
 - 要更改要同步的文件夹，在对应按钮上单击。

4.1.3 设置更多户口

您能设置更多户口，以同步位于不同文件夹里的数据。

如何设置更多户口：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 从上下文菜单选择 [设置](#)。
3. 在设置页面里，选择[户口](#)。
 - 单击[新户口](#)。将会打开设置精灵。
4. 输入服务器地址和您的凭证。单击 [登录](#)。
 - 在下一页单击[自定义文件夹设置](#)。选择要同步的文件夹。

4.1.4 打开 Office 文档

您能在本地Drive文件夹里打开文档以读取或编辑。

如何打开 Office 文档：

1. 在您系统的文件浏览器打开本地Drive文件夹。
2. 在本地Drive文件夹里，打开一个文本档或試算表的上下文菜单。
要显示文档，选择此功能：
 - 在一个 MS Windows 系统上：Drive > 在应用程序套装里预览
 - 在一个 Mac OS 系统上：在应用程序套装里预览要编辑文档，选择此功能：
 - 在一个 MS Windows 系统上：Drive > 在应用程序套装里编辑
 - 在一个 Mac OS 系统上：在应用程序套装里编辑

备注：编辑 Office 文档的信息能在Documents用户指南里找到。

4.1.5 分享对象

您能以读取或编辑权分享Drive文件夹里的内容。以此功能您能在组件服务器上分享对象。

如何在一个工作站上分享对象：

1. 在您系统的文件浏览器打开本地Drive文件夹。
2. 在本地Drive文件夹里打开一个文件夹或文件的上下文菜单。
选择以下选项之一：
 - 要发送一个电子邮件邀请给内部用户或外部伙伴以访问分享，选择此功能：
 - 在一个 MS Windows 系统上：Drive > 邀请人员
 - 在一个 Mac OS 系统上：邀请人员在下一页您能定义此分享的权限。
 - 要分享带有读取权之数据，选择此功能：
 - 在一个 MS Windows 系统上：Drive > 获得一个链接
 - 在一个 Mac OS 系统上：获得一个链接在下一页您能设置链接的可用时段和一个访问密码。
您能以电子邮件、即时通讯器、或在一个社交网路里，发送链接和密码。

备注：分享和权限的详尽信息能在组件用户指南里找到。

4.1.6 正在暂停同步

您能为所有或单一户口暂停和继续同步。

如何为所有户口停止同步：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 选择**暂停同步**。
要继续同步，选择 **继续同步**。

如何为单一户口停止同步：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 从上下文菜单选择 **设置**。
3. 在设置页面里，选择**同步选项**。会为每一个户口分开显示设置。完成以下操作：
 - 在一个 MS Windows 系统上：
要为一个户口停止同步，单击在户口设置里的**同步于**图标。会停止同步。图标标签更改成**同步关闭**。
要继续同步，单击**同步关闭**。图标标签更改成**同步开启**。
 - 在一个 Mac OS 系统上：
打开一个户口的设置。
停用复选框允许同步此户口里的文件。

4. 1. 7 关闭一个应用程序

如何关闭Drive应用程序：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 选择**关闭 Drive**。

4. 1. 8 在一个工作站上的设置

如何在一个工作站上使用 Drive 客户端设置：

1. 打开 Drive 图标的上下文菜单。
2. 从上下文菜单选择 **设置**。

MS Windows 和 Mac OS的设置是不同的。

偏好设置、MS Windows

默认视图 . 设置联系人模块的默认视图。

- 一般

- 语言。定义 Drive 应用程序用户界面的语言。

- 自动开始。定义 Drive 应用程序要在系统启动时自动执行。

- Windows 资源管理器整合。如果已安装此功能，Windows 资源管理器的图标指示文件夹和文件的状态。

- 户口。一个户口包括：服务器地址、登录数据、服务器文件夹、本地文件夹、储存容量。为了同步多个服务器上和本地的文件夹和数据，要设置多个户口。以下功能可用。

- 移除户口按钮。结束已经为此户口设置的同步。删除帐户。

- 备注：使用此功能时，皆不会删除本地或服务器上的数据。

- 新建户口按钮。执行 Drive 设置向导以创建一个新户口。

- 同步选项。允许为任何户口更改本地和服务器文件夹。以下功能可用。

- 本地文件夹。显示本地文件夹。要为此户口使用别的本地文件夹，单击**更改**。

- 同步于按钮。指示已启用一个户口的同步。如果单击按钮，会停止户口同步。按钮更改成**同步关闭**。如果在次单击，会继续同步。

- Drive显示服务器地址。要为此户口使用别的服务器文件夹，单击**更改**。

- 通知。显示可能在同步时发生的错误。如果您收到一个同步中断的通知，您能单击**重复**。如果可以，会继续同步。

- 代理服务器。显示将会使用的代理设置。允许更改代理设置。

- 关于。显示有关 Drive 应用程序版本和更新状态。以下功能可用。

- 诊断模式。定义详尽信息要否写入记录文件里。如果停用了诊断模式，只会写入简短信息。记录文件位于和 应用程序同一个文件夹里。

- 自动安装更新。定义当一个新版本可用的同时，自动更新应用程序。

设置、Mac OS

默认视图 . 设置联系人模块的默认视图。

- 一般

- 语言。定义 Drive 应用程序用户界面的语言。

- 自动开始。定义 Drive 应用程序要在系统启动时自动执行。

- Windows 资源管理器整合。如果已安装此功能, Windows 资源管理器的图标指示文件夹和文件的状态。

- 户口。一个户口包括: 服务器地址、登录数据、服务器文件夹、本地文件夹、储存容量。为了同步多个服务器上和本地的文件夹和数据, 要设置多个户口。以下功能可用。

- 编辑户口按钮。打开一个您能输入服务器地址 (url)、您的用户名称、您的密码的页面。

- 脱离户口按钮。结束已经为此户口设置的同步。删除帐户。

- 备注: 使用此功能时, 皆不会删除本地或服务器上的数据。

- 添加新户口按钮。执行 Drive 设置向导以创建一个新户口。

- 同步设置。允许为任何户口更改本地和服务器文件夹。以下功能可用。

- 允许同步此户口里的文件复选框。定义要否为此户口同步。

- Drive 此 Mac 上的文件夹。显示本地文件夹。要为此户口使用别的本地文件夹, 单击**更改文件夹**。

- 选择在 Mac 上要同步的文件夹。要为此户口使用别的服务器文件夹, 单击**更改文件夹**。

- 通知。显示可能在同步时发生的错误。如果您收到一个同步中断的通知, 您能单击**重复**。如果可以, 会继续同步。

- 代理服务选项卡。显示将会使用的代理设置。允许更改代理设置。

- 关于选项卡。显示有关 Drive 应用程序版本和更新状态。以下功能可用。

- 诊断模式。定义详尽信息要否写入记录文件里。如果停用了诊断模式, 只会写入简短信息。记录文件位于和 Drive 应用程序同一个文件夹里。

- 自动安装更新。定义当一个新版本可用的同时, 自动更新应用程序。

4.2 在一个行动装置上

一个行动装置可用以下功能：

- 检视、搜寻、排序对象
- 使对象离线可用
- 创建 像文件夹或照片的新对象
- 组织对象，例如：移动、更名、删除
- 使用分享与其他用户和外部伙伴文件分享文件和文件夹。
- 使用照片或视频的特别功能
- 自定义设置

4.2.1 检视、搜寻、排序对象

为了检视对象，您能够使用以下功能：

- 选择要显示的对象：所有对象、像照片的特定对象、或最近使用过的文件
- 选择视图：方块或列表
- 使用搜寻词以找寻对象
- 依名称、大小、或日期排序对象

如何在行动装置上显示对象

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。选择**所有文件**。
要只显示特定对象，会有更多视图可用。
 - **所有图像**只显示图像和视频。
 - **最近打开**只显示您最近使用过的文件。
 - **离线可用**只显示您已经下载到您的行动装置的文件和文件夹。那些文件会保存在本地。这样在您没有服务器连接时，仍能使那些数据可用。
 - **照相机导入**只会显示已经以**照相机**功能上载到服务器的照片和视频。
 - **我的分享**只显示您已经在服务器与其他人分享的文件和文件夹。
2. 您能单击文件夹以打开它。
备注：视选择视图而定，文件夹可能不可用。
3. 从功能条选择以下其中一个功能。
 - 为了选择视图，轻点右边的菜单图标。视选择的视图而定，可用其中一个功能：**列表视图**、**图标视图**。
 - 为了排序对象，在右边轻点菜单图标。轻点**排序**。
 - 为了搜寻对象，轻点 **搜寻** 图标。输入一个搜索准则。
会显示包含名称有搜寻词的对象。
备注：视选择视图而定，有不同功能可用。
4. 为了显示一个对象的详细视图，单击该对象。

4.2.2 使对象离线可用

在行动装置上，您能从服务器下载对象到您的行动装置，使对象离线可用。所有对象更改，会在对象离线可用时同时同步。

如何使单一对象在行动装置上离线可用：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。选择所有文件或别的适合视图。
2. 浏览文件和文件夹列表到需要的对象。
轻点对象旁边的菜单图标。
3. 启用菜单项目**离线可用**。

提示：要只检视离线可用的对象，轻点菜单图标。选择**离线**。

4.2.3 创建新对象

视行动装置而定，您能够使用以下功能以创建新对象：

- 创建一个新文件夹
- 添加一个存在的图片、视频、或一个新图片

如何在行动装置上创建一个新对象：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。选择所有文件。
2. 打开您要创建新对象的文件夹。
3. 轻点底部的 **添加** 图标。
4. 从菜单选择其中一个功能。
 - 为了拍摄或添加一个新图片，选择 **从照相机**。
 - 为了创建一个新文件夹，选择 **创建新文件夹**
 - 为了添加图片和视频，选择 **图像或视频**。

4.2.4 组织对象

在行动装置上，您能够使用以下功能组织对象。

- [移动、更名、或删除单一对象](#)
- [移动或删除多个对象](#)

如何在行动装置上移动、更名、或删除单一对象：

警告：如果您在 Drive 应用程序上删除一个对象，此对象将也会在服务器和所有客户端上删除。

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。选择所有文件或别的适合视图。
2. 浏览文件和文件夹列表到需要的对象。
轻点对象旁边的菜单图标。
3. 在菜单里轻点一个功能。
 - 要更名对象，选择**更名**。
 - 要移动对象，选择**移动**。
 - 要删除对象，选择**删除**。

如何在行动装置上移动或删除多个对象：

警告：如果您在 Drive 应用程序上删除一个对象，此对象将也会在服务器和所有客户端上删除。

1. 在应用程序里，点菜单图标。选择**所有文件**或别的适合视图。
2. 您能单击文件夹以打开它。
3. 为此，轻点在功能条右边的菜单图标。轻点**多重选择**。
会在对象旁边显示确认框。
4. 轻点一个对象以选择一个或多个。
5. 在列表下面选择以下功能的其中一个。
 - 为了删除选择的对象，轻点 **删除**。
 - 为了移动选择的对象，轻点 **移动**。
选择移动对象的目的文件夹。

4.2.5 分享对象

您能在行动装置上分享带有读取或编辑权的对象。以此功能您能在组件服务器上分享对象。

如何在行动装置上分享对象：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。选择**所有文件**或别的适合视图。
2. 浏览文件和文件夹列表到需要的对象。
轻点对象旁边的菜单图标。
3. 选择以下选项之一：
 - 要发送一个电子邮件邀请给内部用户或外部伙伴以访问分享，选择**邀请人员**。
会打开一个新页面。输入电子邮件地址和一个消息。轻点一个预设权限以编辑它。要完成步骤，轻点底部的**更新分享**。
 - 要分享带有读取权的数据，选择**获得一个链接**。
在下一页您能设置链接的可用时段和一个访问密码。
您能以电子邮件、即时通讯器、或在一个社交网路里，发送链接和密码。

备注：分享和权限的详尽信息能在组件用户指南里找到。

如何在行动装置上管理您分享的对象：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。选择**我的分享**。
2. 浏览文件和文件夹列表到需要的对象。
轻点对象旁边的分享图标。
在菜单里轻点需要的功能。

4.2.6 使用照片或视频的特别功能

在一个行动装置上，照片和视频有额外功能可用。

- **显示**一个已经传送到服务器照片或视频的概观。
- 一个有所有**存在**于服务器上照片或视频的概观。
- **传送**照片或视频到一个连接到 Chromecast、Apple TV、Fire TV 的屏幕上，视行动装置而定。

如何显示一个已上载照片或视频的概观：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。
2. 选择**照相机导入**。

结果：照相机导入页面显示一个有服务器使用**照相机上载**功能，从行动装置的照相机导入所有照片或视频的概观。

如何显示一个所有照片或视频的概观：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。
2. 选择**所有图像**。会显示服务器上您个人文件夹里的照片或视频。
要排序内容或更改视图，轻点在功能条右边的菜单图标。

如何传送照片或视频到别的屏幕：

备注：可以使用那些装置：

- iOS 行动装置：Apple TV, Fire TV
- Android 行动装置：Chromecast, Fire TV。

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。
2. 选择**所有图像**。会显示服务器上您个人文件夹里的照片或视频。
轻点一个照片或视频以显示它。
3. 为此，轻点在功能条右边的菜单图标。选择**连接到第二屏幕**，
4. 选择一个可用装置。

4.2.7 一个行动装置上的设定

如何在一个行动装置上使用 Drive 应用程序设置：

1. 在Drive应用程序里，点菜单图标。
2. 选择**设定**。

默认视图 . 设置联系人模块的默认视图。

- [注销](#)
- [限额](#)
- [一般](#)
- [照相机导入](#)
- [电池](#)
- [网路](#)
- [支援](#)

注销

把您注销。停止同步。

限额

显示有关组件服务器上的限额信息。

一般

显示各种设定和信息。

- **在应用程序开始时同步**。设置在应用程序开始后，要否自动开始同步。
- **自动同步更改**。设置在一个更改后，要否自动开始同步。
- **限制快取大小成**。指定保留用作同步数据的空间容量。
- **服务器 URL**。显示用作同步的服务器地址。
为了更改地址，轻点**更改**。

照相机导入

设置在行动装置上拍下的照片或视频，要否传送到服务器。

- **照相机导入。**启用或停用上载。
- **包括视频。**也会上载视频。
- **所有照片。**传送所有在行动装置上，和从现在开始拍下的照片或视频。
- **只有新照片。**限制导入在此功能启用之后拍的照片或视频。
- **启用背景上载。**在Drive应用程序没有打开的情况下，仍然传送照片或视频。

电池

指定允许同步必须符合的电池状态。

- **只有在充电时同步。**只有在充电时同步。
- **在低于以下时暂停。**设置在电池容量掉到某个水平时，要否暂停同步。

网路

指定使用哪一类型连接作同步。

支援

显示此用户指南。

警告：如果单击 **重设应用程序**，所有在应用程序里的数据皆会在本地删除。服务器上的数据将会保留。为了再在行动装置上使用数据，您必须重新同步。

4.3 笔记

更改密码

您不能在 Drive 里更改密码。磁盘 使用您用作访问组件的同一密码。

名称限制

为了成功同步文件和文件夹，它们的名称都不能包含某些字元。

- 如果文件和文件夹包含以下任一字元，就不能同步：

< > : " / \ | ? *

- 如果文件名称对应一个保留的装置名称，就不能同步：

CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

- 以下文件不会同步：

desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, icon\r

带有 .drivepart 名称延伸的文件

某些临时文件，例如来自 Office 应用程序的锁定文件

- 以下文件夹不会同步：

/.drive

视软件的开发状态而定，有更多文件和文件夹可能没有同步。

文件名称里的大小写

在一些系统里文件夹里的文件名称是区分大小写的。如果您在您的本地文件夹创建那些文件，那些文件只有一个将会被同步。不要使用只有在您的本地文件夹会大小写分别的文件名称。

不要同时编辑多个文件

为了避免数据丢失，您不应在本地和远端文件夹或多个客户端里，同时编辑一个文件。

文件版本

如果您在本地文件夹更改一个文件，Drive 在远端文件夹里创建一个新文件。在本地文件夹，只会显示当前文件版本。