
同步與分享資料

使用者指南

同步與分享資料：使用者指南

出版日期 星期四, 06. 十月 2016 Version 2.2.0

版權 © 2016- 2016 OX Software GmbH. 本文件係 OX Software GmbH. 之智慧財產

本文件可以被部分或完全複製，但每份副本皆須包含此著作權公告。已最小心地編纂本書中包含的資訊。然而，仍可能會有錯誤的內容。OX Software GmbH、其編輯、以及翻譯者將不對這些可能的錯誤與其造成之後果承擔任何責任。本書中列出之軟體或硬體名稱可能為註冊商標，並不為無擔保或自由使用。OX Software GmbH 通常使用跟隨製造商的拼寫方式。本書中重製的廠牌名稱、商標名稱、圖示等項目（就算未加上特殊符號）並不代表這些名稱可被自由使用（針對商標與廠牌名稱管制使用目的）。

內容目錄

1 關於此文件	5
2 Drive 應用程式的用途是什麼?	7
3 安裝 Drive 應用程式	9
3.1 安裝桌面客戶端	10
3.2 安裝至行動裝置	11
4 使用 應用程式	13
4.1 在您的工作站	14
4.1.1 顯示同步的檔案資料	14
4.1.2 修改同步的資料夾	14
4.1.3 設定其他帳號	14
4.1.4 開啟 Office 文件	14
4.1.5 分享物件	15
4.1.6 暫停同步	15
4.1.7 Drive關閉應用程式	16
4.1.8 工作站上設定	16
4.2 在行動裝置中	19
4.2.1 檢視、搜尋、排序物件	19
4.2.2 讓物件在離線時也能使用	19
4.2.3 創建新對象	20
4.2.4 管理物件	20
4.2.5 分享物件	21
4.2.6 使用相片影片相關的特殊功能	21
4.2.7 行動裝置中的選項	22
4.3 註解	24

1 關於此文件

下列資訊能幫您更好使用此文件。

- [本文件針對哪個目標族群?](#)
- [本文件包含哪些內容?](#)
- [其他幫助](#)

本文件針對哪個目標族群?

此文件是來幫助想要透過組件伺服器在桌面或行動裝置間同步檔案或資料夾的使用者。若要這麼做，需要先在本地安裝 Drive 應用程式。此文件撰寫時假設使用者熟悉使用行動裝置。

本文件包含哪些內容?

此文件包含下列資訊。

- 在 [Drive 應用程式的用途是什麼?](#) 您可以找到 Drive 應用程式的描述。
- 在 [安裝 Drive 應用程式](#) 您可以學到如何在您的系統安裝與設定 Drive 應用程式。
- 在 [使用 應用程式](#) 您可以找到實際使用 Drive 應用程式的詳情。

本文件描述了典型的組件安裝與設定。您安裝的組件版本語組態可能與這邊描述的有所不同。

其他幫助

可在 Groupware 使用指南中找到完整的組件文件。

2 Drive 應用程式的用途是什麼？

Drive 應用程式讓您可透過 Groupware Server 在您的本機與行動裝置間同步資料。您可設定要同步的資料：

- 若要在工作站上同步，您須設定下列資料夾：
 - 選擇您工作站上的資料夾。
 - 在 Groupware Server 上的一個或多個遠端資料夾。
- 在行動裝置上，您可將物件選擇為可離線使用，以同步至手機上。

在行動裝置中，您還可以選擇是否要將所有相片或影片上傳至伺服器。此功能叫做「照片串流」。

每個套用到伺服器的變更皆將傳輸至工作站與行動裝置中。每個套用到工作站與行動裝置的變更也將傳輸至伺服器與其他裝置中。

下列變更將會被同步。

- 新檔案
- 內容變更的檔案
- 更名的檔案
- 刪除的檔案
- 新資料夾
- 更名的資料夾
- 刪除的資料夾

在伺服器上，您可選擇下列資料夾進行同步。

- 個人文件夾
- 公開資料夾、共享資料夾

依照伺服器設定而定，某些資料夾將無法用來同步。

您可以使用 Drive 應用程式來與其他使用者或外部夥伴共享檔案或資料夾，並授予讀取或編輯權限。

支援下列系統：

- MS Windows
- Mac OS
- iOS
- Android

3 安裝 Drive 應用程式

了解如何安裝 Drive 應用程式：

- 至您的 [工作站](#)
- 至您的 [行動裝置](#)

註：要使用此功能，您必須在組件伺服器中啟用 Drive。請聯絡您的空間商或管理員以取得更多資訊。

3.1 安裝桌面客戶端

如何安裝 Drive 應用程式至您的工作站：

1. 下載適合您 [系統 \[7\]](#) 的安裝程式。

給您的 MS Windows 或 Mac OS 工作站使用的安裝程式可以在點選組件設定後的側邊欄當中的 **下載** 找到。
給您的 Mac OS 工作站使用的安裝程式可在應用程式商店找到。

視 Groupware 伺服器組態而定，可以在入口頁面找到包含安裝資訊的小工具。

2. 執行安裝程式。安裝精靈將一步一步帶您安裝。按照說明操作。

安裝完成後，將顯示 **設定精靈**。

3. 在 **歡迎使用 Drive** 頁面，輸入下列詳情：

您的 Groupware Server 網址。

您 Groupware Server 上的帳號密碼。

單擊 **登入**。您將會登入 Groupware Server。

4. 設定要同步的資料夾的程序在各作業系統上有所不同。

- 在 MS Windows 工作站上，您可以設定本機以及遠端機器上要同步的資料夾。您可以在 *Drive* 已經設定完成，**可以開始使用** 的頁面中設定。要這麼做，點擊 **自訂資料夾設定**。資料夾設定 頁面開啟。

要選擇本機資料夾，點擊 **本機資料夾** 旁邊的 **變更**。輸入本機資料夾。

要選擇伺服器上的資料夾，點擊 **已同步的資料夾** 旁邊的 **變更**。選擇伺服器上的一個或多個資料夾。

要完成資料夾設定，點擊底端的圖示。

- 在 Mac OS 工作站上，將詢問您要同步哪些資料夾。

安裝後您可重新設定這些資料夾。

指定已有資料的本機資料夾時，這些資料將在本機移動至子資料夾。您將被分別通知。

5. 要完成設定，點擊 **立刻開始**。

結果：資料夾被同步。視資料量而定，可能需要花一些時間同步。

3.2 安裝至行動裝置

如何安裝 Drive 應用程式至您的工作站：

1. 至您行動裝置的應用程式商店。安裝 應用程式。
您也可以透過點擊組件選項側邊欄的 **下載** 找到 Groupware 伺服器上的下載鏈結。
視 Groupware 伺服器組態而定，可以在入口頁面找到包含應用程式商城的小工具。
2. 安裝完成後，設定精靈將帶您進行下列設定：
 - 輸入組件伺服器的網址。
 - 使用您組件伺服器的登入資料。
 - 您可指定是否要將相片與影片上傳至組件伺服器。您可稍後在設定中開啟或關閉此功能。設定完成後，將顯示您的個人 Drive 資料夾。若要讓資料夾可離線使用，請進行下列步驟：
 - 點擊資料夾旁的選單圖示。
 - 勾選選單項目 **離線使用**。

結果：資料夾被同步。視資料量而定，可能需要花一些時間同步。

4 使用 應用程式

Drive 應用程式安裝完成後，將會在背景工作，不須干擾。還是可使用某些功能來取得資訊或進行設定。您在工作站或行動裝置中使用 Drive 應用程式時功能將有所不同。

- [工作站](#) 中的功能
- [行動裝置](#) 中的功能
- [使用指南](#)

4.1 在您的工作站

可在工作站中使用下列功能

- [顯示](#) 同步的檔案資料
- [修改](#) 同步的資料夾
- [設定](#) 其他帳號以同步更多資料夾
- 在本機資料夾 [開啟](#) Office 文件
- 使用 [分享](#) 功能與其他使用者或外部夥伴共享檔案或資料夾。
- [停止或恢復](#) 同步。
- Drive [關閉](#) 應用程式。
- [自訂](#) 選項

4.1.1 顯示同步的檔案資料

如何顯示已同步的檔案資料：

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
2. 使用下列選項：

要顯示最近變更過的資料，選擇 [最近變更的資料](#)。

若要使用您系統的檔案瀏覽器開啟本機資料夾，選擇 [開啟 Drive 資料夾](#)。

秘訣：視安裝而定，您也可以使用 Drive 桌面圖示來開啟本機資料夾。

4.1.2 修改同步的資料夾

您可以變更要同步的資料夾。

如何在工作上變更要同步的資料夾。

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
2. 選擇右鍵選單中的 [設定](#)。
3. 在 [設定](#) 頁面選擇 [同步選項](#)。各帳號的設定將分別顯示。
點擊各帳號的按鈕來變更要同步的資料夾。

4.1.3 設定其他帳號

您可以設定其他帳號以同步其他資料夾中的資料。

如何設定更多帳號：

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
2. 選擇右鍵選單中的 [設定](#)。
3. 在 [設定](#) 頁面選擇 [帳號](#)。
點擊 [新增帳號](#)。安裝精靈視窗開啟。
4. 輸入伺服器地址與帳號密碼。單擊 [登入](#)。
點擊下一頁的 [自訂資料夾設定](#)。選擇要同步的資料夾。

4.1.4 開啟 Office 文件

您可以在組件的本機 Drive 資料夾開啟文件來閱讀或編輯。

如何開啟 Office 文件：

1. 使用您系統的瀏覽器開啟本機 Drive 資料夾。
2. 在本機 Drive 資料夾中開啟文字文件或試算表的右鍵選單。
要顯示文件，選擇此功能：
 - 在 MS Windows 系統：Drive > 在 App Suite 中預覽
 - 在 Mac OS 系統：在 App Suite 中預覽若要編輯文件，選擇此功能：
 - 在 MS Windows 系統：Drive > 在 App Suite 中編輯
 - 在 Mac OS 系統：在 App Suite 中編輯

註：可在 Documents 使用者指南中找到有關編輯 Office 文件的資訊。

4.1.5 分享物件

您可以用讀取或編輯權限來分享本機 Drive 資料夾的內容。透過此功能您可分享組件伺服器上的物件。

如何分享工作站中的物件：

1. 使用您系統的瀏覽器開啟本機 Drive 資料夾。
2. 開啟本機 Drive 資料夾中，資料夾或檔案的右鍵選單。
選擇下列一種方式：
 - 要傳送電子郵件邀請給內部使用者或外部夥伴來存取某個分享，選擇此功能：
 - 在 MS Windows 系統：Drive > 邀請成員
 - 在 Mac OS 系統：邀請成員在下一頁您可以設定分享權限。
 - 要以閱讀權限分享資料，選擇此功能：
 - 在 MS Windows 系統：Drive > 取得連結
 - 在 Mac OS 系統：取得連結在下一頁您可以設定鏈結的有效期限，或指定存取密碼。
您可以將連結透過電子郵件、Messenger 或社交網路傳出。

註：關於完整的分享與權限資訊可在組件使用者指南中找到。

4.1.6 暫停同步

您可為所有帳號或單一帳號暫停與恢復同步。

如何停止所有帳號的同步：

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
2. 選擇 暫停同步。
要繼續同步，點選 恢復同步。

如何單一所有帳號的同步：

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
2. 選擇右鍵選單中的 **設定**。
3. 在 **設定** 頁面選擇 **同步選項**。各帳號的設定將分別顯示。完成下列操作：
 - 在 MS Windows 系統：
若要停止單一帳號的同步，點擊帳號設定中的 **已開啟同步** 圖示。將停止同步。圖示的標籤將變成 **已關閉同步**。
要恢復同步，點選 **已關閉同步**。圖示的標籤將變成 **已開啟同步**。
 - 在 Mac OS 系統：
開啟帳號設定。
取消選取 **允許同步此帳號的檔案**。

4. 1. 7 Drive關閉應用程式

如何關閉 ✓ 應用程式：

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
2. 選擇 **關閉 Drive**。

4. 1. 8 工作站上設定

如何在工作站中使用 Drive 客戶端的功能：

1. 開啟 Drive 圖示的內容選單。
 2. 選擇右鍵選單中的 **設定**。
- 在 MS Windows 與 Mac OS 中的設定有所不同。

偏好設定, MS Windows

有以下設置:

- **一般**
 - 語言。設定 Drive 應用程式的使用者介面語言。
 - 自動啟動。設定是否要在系統啟動時自動執行 Drive 應用程式。
 - Windows 檔案總管整合。若安裝了此功能, Windows 檔案總管中的圖示將會顯示資料夾與檔案的同步狀態。
- **帳號**。帳號包含: 伺服器地址、登入資料、伺服器資料夾、本機資料夾、儲存空間卷冊內容。請設定多個帳號來將多個本機資料夾同步到伺服器上的多個遠端資料夾, 或是將資料同步到多台伺服器。以下功能可供使用。
 - **移除帳號** 按鈕。結束此帳號的同步。將刪除帳號。
註: 使用此功能時, 將不會在本地端或伺服器端刪除任何資料。
 - **新增帳號** 按鈕。執行 Drive 設定精靈建立新帳號。
- **同步選項**。允許變更任何帳號的本機資料夾與伺服器資料夾。以下功能可供使用。
 - **本機資料夾**。顯示本機資料夾。若要使用此帳號的其他本機資料夾, 點擊**變更**。
 - **開啟同步** 按鈕。表示該帳號的同步目前已開啟。若點擊該按鈕, 將停止該帳號同步。按鈕會變成**已關閉同步**。若再次點擊該按鈕, 將恢復該帳號同步。
 - **Drive**顯示伺服器地址。若為此帳號要使用其他伺服器資料夾, 點擊 **變更**。
- **通知**。顯示同步過程中可能的錯誤。若您收到同步已中斷的通知, 您可以點擊 **重試**。若可行, 將嘗試恢復同步。
- **Proxy**。顯示使用的代理伺服器選項。允許變更代理伺服器選項。
- **關於**。顯示 Drive 應用程式版本與更新狀態的資訊。以下功能可供使用。
 - **診斷模式**。指定是否寫入詳細資訊到紀錄檔中。若關閉了診斷模式, 僅寫入簡略資訊。記錄檔位於應用程式資料夾。
 - **自動安裝更新**。設定是否要在有新版本推出時自動更新應用程式。

設定, Mac OS

有以下設置：

- **一般**
 - 語言。設定 Drive 應用程式的使用者介面語言。
 - 自動啟動。設定是否要在系統啟動時自動執行 Drive 應用程式。
 - Windows 檔案總管整合。若安裝了此功能，Windows 檔案總管中的圖示將會顯示資料夾與檔案的同步狀態。
- **帳號**。帳號包含：伺服器地址、登入資料、伺服器資料夾、本機資料夾、儲存空間卷冊內容。請設定多個帳號來將多個本機資料夾同步到伺服器上的多個遠端資料夾，或是將資料同步到多台伺服器。以下功能可供使用。
 - **編輯帳號** 按鈕。開啟一個可讓您輸入伺服器網址、帳號、密碼的網頁。
 - **取消連結帳號** 按鈕。結束此帳號的同步。將刪除帳號。
註：使用此功能時，將不會在本地端或伺服器端刪除任何資料。
 - **新增帳號** 按鈕。執行 Drive 設定精靈建立新帳號。
- **同步設定**。允許變更任何帳號的本機資料夾與伺服器資料夾。以下功能可供使用。
 - **允許同步此帳號的檔案** 選取盒。指定是否要同步此帳號。
 - **Drive 這台 Mac 上的資料夾**。顯示本機資料夾。若要使用此帳號的其他本機資料夾，點擊**變更**。
 - **選擇要同步至這台 Mac 上的資料夾**。若要為此帳號使用其他伺服器資料夾，點擊 **選擇資料夾**。
- **通知**。顯示同步過程中可能的錯誤。若您收到同步已中斷的通知，您可以點擊 **重試**。若可行，將嘗試恢復同步。
- **Proxy** 分頁。顯示使用的代理伺服器選項。允許變更代理伺服器選項。
- **關於** 分頁。顯示 Drive 應用程式版本與更新狀態的資訊。以下功能可供使用。
 - **診斷模式**。指定是否寫入詳細資訊到紀錄檔中。若關閉了診斷模式，僅寫入簡略資訊。記錄檔位於 Drive 應用程式資料夾。
 - **自動安裝更新**。設定是否要在有新版本推出時自動更新應用程式。

4.2 在行動裝置中

行動裝置中可以使用下列功能：

- **檢視、搜尋、排序** 物件
- **讓物件在離線時也能使用**
- **建立** 資料夾或相片等新物件
- **管理** 物件，例如移動、更名、刪除
- 使用 **分享** 功能與其他使用者或外部夥伴共享檔案或資料夾。
- 使用針對 **相片或影片** 的特別功能
- **自訂** 選項

4.2.1 檢視、搜尋、排序物件

要查看所有物件，您可使用下列功能：

- 選擇要顯示的物件：所有物件、某些物件像圖片，或最近使用過的檔案
- 選擇視圖：方塊或清單
- 使用搜尋詞彙尋找物件
- 用名稱、大小或日期排序物件

如何在行動裝置中檢視物件：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **所有檔案**。
要只顯示某種物件，有其他畫面可進行設定。
 - **所有圖片** 僅顯示圖片與影片。
 - **最近開啟** 僅顯示您最近用過的檔案。
 - **可離線使用** 僅顯示下載到您的行動裝置中的檔案與資料夾。這些資料將保存在本機。就算您沒有連線至伺服器也能使用這些資料。
 - **相機匯入** 僅會顯示透過 **相機上傳** 功能上傳到伺服器的相片與影片。
 - **我的分享** 僅會顯示您與其他人分享的檔案與資料夾。
2. 您可以點擊資料夾開啟。
註：視選擇的畫面而定，可能無法使用資料夾。
3. 在功能列中選擇下列功能其一。
 - 要選擇視圖，點擊右邊的選單圖示。視所選的視圖而定，使用下列一個方式。**清單視圖**、**圖示視圖**。
 - 要排序物件，點擊右邊的選單圖示。點擊 **排序**。
 - 要搜尋某個物件，點擊 **搜尋** 圖示。輸入搜尋詞彙。
將顯示名稱中包含搜尋詞彙的物件。
註：視選擇的畫面而定，可能無法使用某些功能。
4. 要顯示物件的詳細視圖，點擊該物件。

4.2.2 讓物件在離線時也能使用

在行動裝置上，您可以將單一物件下載到行動裝置上離線使用。所有物件變更將同步至行動裝置。

如何讓單一物件在行動裝置中可離線使用：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **所有檔案** 或其他合適的視圖。
2. 瀏覽檔案與資料夾清單至想套用功能的物件。
點擊物件旁的選單圖示。
3. 勾選選單項目 **離線使用**。

秘訣：若僅要檢視可離線使用的物件，點擊選單圖示。選擇 **離線**。

4.2.3 創建新對象

視行動裝置而定，您可以使用下列功能建立新物件：

- 建立新資料夾
- 新增現有圖片或影片或新增新圖片

如何在行動裝置建立新物件：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **所有檔案**。
2. 開啟您想要建立物件的資料夾。
3. 點擊底端的 **新增** 圖示。
4. 在選單中選擇一個功能。
 - 要拍照，然後新增該相片，選擇 **從相機**。
 - 要建立新資料夾，選擇 **建立新資料夾**。
 - 要新增現有的相片或影片，選擇 **相片或影片**。

4.2.4 管理物件

您可以在行動裝置上使用下列功能來管理物件。

- 移動、更名或刪除 **單一物件**
- 移動或刪除 **多個物件**

如何在行動裝置上移動、更名或刪除單一物件：

警告：若您在 Drive 應用程式中刪除物件，該物件將也自伺服器與所有其他物件中被刪除。

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **所有檔案** 或其他合適的視圖。
2. 瀏覽檔案與資料夾清單至想套用功能的物件。
點擊物件旁的選單圖示。
3. 點選選單中的功能。
 - 要重新命名物件，選擇 **更名**。
 - 要移動物件，選擇 **移動**。
 - 要刪除物件，選擇 **刪除**。

如何在行動裝置上移動、更名或刪除多個物件：

警告：若您在 Drive 應用程式中刪除物件，該物件將也自伺服器與所有其他物件中被刪除。

1. 在 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **所有檔案** 或其他合適的視圖。
2. 您可以點擊資料夾開啟。
3. 要這樣做，點下功能列右邊的選單圖示。點擊 **多選**。
物件旁將顯示選取盒。
4. 點擊物件來選擇一或多個物件。
5. 從清單下方選擇一或多個功能。
 - 要刪除選擇的物件，點擊 **刪除**。
 - 要移動選擇的物件，點擊 **移動**。
選擇要將物件移動至何處。

4.2.5 分享物件

您可在行動裝置以讀取或編輯權限分享物件。透過此功能您可分享組件伺服器上的物件。

如何在行動裝置分享物件：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **所有檔案** 或其他合適的視圖。
2. 瀏覽檔案與資料夾清單至想套用功能的物件。
點擊物件旁的選單圖示。
3. 選擇下列一種方式：
 - 要傳送電子郵件邀請給內部使用者或外部夥伴來存取某個檔案，選擇 **邀請使用者**。
將開啟新頁面。輸入電子郵件地址與訊息。點擊預設權限以調整。要完成此程序，點擊底端的 **更新分享**。
 - 要以閱讀權限分享資料，選擇 **取得鏈結**。
在下一頁您可以設定鏈結的有效期限，或指定存取密碼。
您可以將連結透過電子郵件、Messenger 或社交網路傳出。

註：關於完整的分享與權限資訊可在組件使用者指南中找到。

如何在行動裝置管理您的分享物件：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。選擇 **我分享的內容**。
2. 瀏覽檔案與資料夾清單至想套用功能的物件。
點擊物件旁的分享圖示。
點選選單中想要的功能。

4.2.6 使用相片影片相關的特殊功能

在行動裝置中有針對相片與影片的額外功能。

- **顯示** 已傳輸到伺服器上的相片與影片的概覽。
- 已經 **存在於** 伺服器上的所有相片或影片的概覽。
- **投放** 相片或影片到（視行動裝置支援而定）連結到 Chromecast、Apple TV、Fire TV 的螢幕。

如何顯示已上傳的相片或影片概觀：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。
2. 選擇 **相機匯入**。

結果：**相機匯入** 頁面會顯示所有自行動裝置透過 **相機上傳** 功能匯入至伺服器的相片或影片概觀。

如何顯示所有相片或影片的概觀：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。
2. 選擇 **所有圖片**。不會顯示伺服器中，您個人資料夾內的相片或影片。
若要排序內容或改變視圖，點擊功能列右邊的選單圖示。

如何投放相片或影片到其他畫面：

註：可使用下列裝置：

- iOS 行動裝置可投放至：Apple TV、Fire TV
- Android 行動裝置可投放至：Chromecast、Fire TV。

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。
2. 選擇 **所有圖片**。不會顯示伺服器中，您個人資料夾內的相片或影片。
點擊相片或影片顯示。
3. 要這樣做，點下功能列右邊的選單圖示。選擇 **連線到其他畫面**。
4. 選擇可用裝置。

4.2.7 行動裝置中的選項

如何在行動裝置上使用 Drive 應用程式設定：

1. 在 Drive 應用程式中點擊選單圖示。
2. 選擇 **設定**。

有以下設置：

- [登出](#)
- [配額](#)
- [一般](#)
- [相機匯入](#)
- [電力](#)
- [網路](#)
- [支援](#)

登出

將您登出。停止同步。

配額

顯示組件伺服器中的配額資訊。

一般

顯示不同選項與資訊。

- **於應用程式啟動時同步**。設定是否要在系統啟動時自動開始同步。
- **自動同步變更**。設定是否要在內容變更後進行同步。
- **限制檔案快取大小為**。指定要保留多少磁碟空間進行同步。
- **伺服器網址**。顯示進行同步的伺服器網址。
要更改地址，點選 **變更** 按鈕。

相機匯入

設定此行動裝置拍攝的相片或影片是否要傳輸到伺服器上。

- **相機匯入**。開啟或停止上傳。
- **包含影片**。也上傳影片。
- **所有相片**。傳輸此裝置拍攝的所有相片與影片。
- **僅新相片**。僅傳輸此裝置現在起拍攝的相片與影片。
- **啟用背景上傳**。在未開啟 Drive 應用程式時也傳輸相片或影片至伺服器。

電力

指定須符合電力狀態才進行同步。

- **僅在充電時同步**。僅在充電時同步。
- **剩餘多少電力時暫停同步**。設定是否要在電力不足時暫停同步。

網路

決定要使用哪種網路連線進行同步。

支援

顯示此使用者指南。

警告： 若點選 **重設應用程式**，本機中所有同步的資料也將會被刪除。伺服器上的資料將會保留。若要再次在行動裝置中使用該資料，您必須重新同步。

4.3 註解

更改密碼

您無法於 Drive 變更密碼。Drive 會使用您存取組件的帳號密碼。

名稱限制

要成功同步檔案與資料夾，檔名中不得包含某些符號。

- 檔案或資料夾名稱若包含下列符號將不會被同步：

< > : " / \ | ?*

- 檔案若包含下列保留的裝置名稱將不會被同步：

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9

- 下列檔案將不會被同步：

desktop.ini、Thumbs.db、.DS_Store、icon\r

附檔名為 .drivepart 的檔案

某些暫存檔，例如 Office 應用程式的鎖定檔

- 下列資料夾將不會被同步：

/.drive

視軟體開發狀態而定，將可能會有更多檔案與資料夾無法同步。

檔名大小寫

在某些系統中檔名的大小寫視為不同。若您在本機建立這些檔案，僅有一個會被同步。不要在您的本機資料夾中同時使用不同大小寫名稱的檔案。

不要同時編輯多的檔案

為了避免資料損失，您不應該同時在本機與遠端資料夾，或是多個客戶端中編輯相同檔案。

檔案版本

若您在本機資料夾修改檔案，Drive 將會在遠端資料夾中建立新的版本。本機資料夾中將只會顯示檔案的最新版本。