

---

# **E-Mail-Clients verwenden**

## **Benutzeranleitung**

---

## **E-Mail-Clients verwenden: Benutzeranleitung**

Veröffentlicht Mittwoch, 23. März 2016 Version 7.8.0

Copyright © 2016-2016 OX Software GmbH. Dieses Werk ist geistiges Eigentum der OX Software GmbH.

Das Werk darf als Ganzes oder auszugsweise kopiert werden, vorausgesetzt, dass dieser Copyright-Vermerk in jeder Kopie enthalten ist. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Fehlerhafte Angaben können jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die OX Software GmbH, die Autoren und die Übersetzer haften nicht für eventuelle Fehler und deren Folgen. Die in diesem Buch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in der Regel auch eingetragene Warenzeichen; sie werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Die OX Software GmbH richtet sich im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller. Die Wiedergabe von Waren- und Handelsnamen usw. in diesem Buch (auch ohne besondere Kennzeichnung) berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen (im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung) als frei zu betrachten sind.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Über diese Dokumentation .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Welche Werte benötige ich? .....</b>	<b>7</b>
<b>3 E-Mail-Clients konfigurieren .....</b>	<b>9</b>
3.1 Apple Mailer konfigurieren .....	10
3.2 MS Outlook konfigurieren .....	11
3.3 Mozilla Thunderbird konfigurieren .....	12



---

# 1 Über diese Dokumentation

Die folgenden Informationen helfen Ihnen beim Umgang mit der Dokumentation.

- [An wen richtet sich diese Dokumentation?](#)
- [Welche Inhalte umfasst diese Dokumentation?](#)
- [Welche sonstigen Hilfen sind verfügbar?](#)

## **An wen richtet sich diese Dokumentation?**

Diese Dokumentation richtet sich an Benutzer der Groupware, die andere E-Mail-Clients wie Apple Mailer, MS Outlook oder Mozilla Thunderbird verwenden möchten.

## **Welche Inhalte umfasst diese Dokumentation?**

In dieser Dokumentation finden Sie die folgenden Informationen:

- In [Welche Werte benötige ich?](#) erfahren Sie, welche Informationen Sie benötigen, um andere E-Mail-Clients einzurichten.
- In [E-Mail-Clients konfigurieren](#) erfahren Sie, wie Sie andere E-Mail-Clients für die Verwendung mit der Groupware einrichten.

Diese Dokumentation beschreibt den Umgang mit einer typischen Installation und Konfiguration der Groupware. Die Installation und Konfiguration, mit der Sie arbeiten, kann davon abweichen.

## **Welche sonstigen Hilfen sind verfügbar?**

Eine ausführliche Dokumentation der Groupware finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.



---

## 2 Welche Werte benötige ich?

Um andere E-Mail-Clients für die Verwendung mit der Groupware zu konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Werte:

- Die Webadresse (URL) Ihres Groupware Servers  
Beispiel: Für den OX Cloud Service verwenden Sie diese Adresse:  
*https://www.oxcs.net*
- Die E-Mail Server Namen des SMTP-, IMAP- und POP-Servers  
Beispiel: Für den OX Cloud Service verwenden Sie diese Namen:  
SMTP: *smtp.oxcs.net*, Port: *27* oder *587*  
IMAP: *imap.oxcs.net*, Port: *143*  
POP: *pop.oxcs.net*, Port: *110*
- Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für den Groupware Server



---

## 3 E-Mail-Clients konfigurieren

Erfahren Sie, wie Sie häufig verwendete E-Mail-Clients für die Verwendung mit der Groupware konfigurieren:

- [Apple Mailer konfigurieren](#)
- [MS Outlook konfigurieren](#)
- [Mozilla Thunderbird konfigurieren](#)

## 3.1 Apple Mailer konfigurieren

### So konfigurieren Sie den Apple Mailer:

1. Klicken Sie im Menü **Ablage** auf **Account hinzufügen**. Der Einstellungswizard öffnet sich.
2. Geben Sie die erforderlichen Werte ein:
  - Ihren Namen, so wie er angezeigt werden soll
  - Ihre E-Mail-Adresse
  - Ihr Kennwort

**Ergebnis:** Der Account wird eingerichtet.

**Hinweis:** Falls die Konfiguration fehlschlägt, werden die erforderlichen Werte für eingehende und ausgehende E-Mails einzeln abgefragt:

- Accounttyp: POP oder IMAP
- Beschreibung des Servers für eingehende E-Mails
- Servername für eingehende E-Mails (POP oder IMAP)
- Benutzername
- Kennwort
- Beschreibung des Servers für ausgehende E-Mails
- Servername für ausgehende E-Mails (SMTP)
- Angabe, ob eine Authentifizierung erforderlich ist

Beispielwerte finden Sie [hier \[7\]](#).

## 3.2 MS Outlook konfigurieren

### So richten Sie Outlook 2010 ein:

1. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Registerkarte **Datei**. Klicken Sie über der Schaltfläche *Kontoeinstellungen* auf **Konto hinzufügen**. Die Seite *Konto automatisch einrichten* öffnet sich.
2. Wenn die automatisch eingetragenen Werte unvollständig sind, geben Sie die erforderlichen Werte ein:
  - Ihren Namen, so wie er angezeigt werden soll
  - Ihre E-Mail-Adresse
  - Ihr Kennwort
3. Klicken Sie auf **Weiter**. Während der automatischen Einrichtung fragt Outlook nach Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort. Geben Sie als Benutzername Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

**Ergebnis:** Der Account wird eingerichtet.

**Hinweis:** Falls die automatische Einrichtung fehlschlägt, wählen Sie **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**. Beispielwerte finden Sie [hier \[7\]](#).

## 3.3 Mozilla Thunderbird konfigurieren

### So konfigurieren Sie Mozilla Thunderbird:

1. Klicken Sie im Menü **Bearbeiten** auf **Konten-Einstellungen**. Das Fenster *Konten-Einstellungen* öffnet sich.
2. Klicken Sie links unten auf die Schaltfläche **Konten-Aktionen**. Klicken Sie auf **E-Mail-Konto hinzufügen**.
3. Im Fenster *Konto einrichten* geben Sie die Werte ein. Klicken Sie auf **Weiter**. Die Server-Einstellungen werden ermittelt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig**.

**Ergebnis:** Der Account wird eingerichtet.

**Hinweis:** Falls die Konfiguration fehlschlägt, geben Sie die erforderlichen Werte für den Posteingang-Server und den Postausgang-Server manuell ein. Beispielwerte finden Sie [hier](#) [7].