



OX App Suite

Sincronización de datos con OX Drive

OX App Suite: Sincronización de datos con OX Drive

fecha de publicación Martes, 11. Febrero 2014 Version 1.0.0

Copyright © 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc. Este documento es propiedad intelectual de Open-Xchange Inc.

El documento puede ser copiado en su totalidad o en parte, siempre y cuando cada copia contenga este aviso de copyright. La información contenida en este libro ha sido recopilada con el mayor cuidado. Sin embargo, no se pueden excluir por completo afirmaciones erróneas. Open-Xchange Inc., los autores y los traductores no son responsables de los posibles errores y sus consecuencias. Los nombres de software y hardware que se utilizan en este libro pueden ser marcas registradas; se usan sin garantía de libre uso. Open-Xchange Inc. sigue normalmente las convenciones de denominaciones de los fabricantes. La reproducción de nombres de marcas, nombres comerciales, logotipos, etc... en este libro (incluso sin marcas especiales) no justifica la suposición de que estos nombres pueden ser considerados libres (a efectos de las normativas sobre marcas y nombres de marcas).

Tabla de contenidos

1 Acerca de esta documentación	5
2 ¿Cuál es la función de OX Drive?	7
3 Instalación de OX Drive	9
3.1 Instalación de los clientes de escritorio de OX Drive	10
3.2 Instalación de clientes móviles de OX Drive	11
4 Uso de OX Drive	13
4.1 Uso de OX Drive en una estación de trabajo	14
4.2 Uso de OX Drive en un dispositivo móvil	15
4.2.1 Selección de datos para sincronización	15
4.2.2 Visualización de los contenidos de la carpeta de Photostream	15
4.2.3 Ajustes en un dispositivo móvil	15
4.3 Notas	17

1 Acerca de esta documentación

La siguiente información le ayudará a hacer un mejor uso de esta documentación.

- [¿Quién es el público destinatario de esta documentación?](#)
- [¿Qué contenidos se incluyen en esta documentación?](#)
- [Ayuda adicional](#)

¿Quién es el público destinatario de esta documentación?

Esta documentación va dirigida a usuarios que quieren sincronizar archivos y carpetas entre su escritorio o dispositivo móvil y el servidor de software colaborativo. Para poder hacer esto, OX Drive tiene que estar instalado en local.

¿Qué contenidos se incluyen en esta documentación?

Esta documentación incluye la siguiente información:

- En [¿Cuál es la función de OX Drive?](#) encontrará una descripción de OX Drive.
- En [Instalación de OX Drive](#) aprenderá a instalar y configurar OX Drive en su sistema.
- En [Uso de OX Drive](#) encontrará detalles sobre el uso en la práctica de OX Drive.

Esta documentación describe el trabajo con una instalación y configuración típicas del software colaborativo. La versión instalada y la configuración de su software colaborativo podrían ser distintos de los aquí descrito.

Ayuda adicional

Se puede encontrar una documentación exhaustiva sobre el software colaborativo en la Guía de Usuario de OX App Suite.

2 ¿Cuál es la función de OX Drive?

OX Drive permite la sincronización de datos entre su máquina local o dispositivo móvil y OX App Suite Server. Usted decide los datos a sincronizar:

- En una estación de trabajo se definen dos carpetas cuyos contenidos se han de sincronizar:
 - Una carpeta remota en OX App Suite Server. La carpeta remota se elige entre las carpetas personales de la aplicación *Ficheros*.
 - Una carpeta local de su equipo de escritorio o dispositivo móvil.
- En un dispositivo móvil se puede elegir entre seleccionar todos los contenidos o sólo los favoritos seleccionados.

Cada cambio aplicado al servidor se transfiere a la estación de trabajo y a los dispositivos móviles. Cada cambio aplicado a la estación de trabajo o a un dispositivo móvil se transfiere al servidor y a los demás dispositivos.

Los siguientes cambios están sincronizados:

- archivos nuevos
- cambios del contenido del archivo
- renombrados de archivos
- borrados de archivos
- nuevas carpetas
- renombrados de carpetas
- borrados de carpetas

OX Drive admite los siguientes sistemas operativos para escritorio o dispositivo móvil:

- MS Windows 7, 8
- Mac OS X 10.8, 10.9
- iOS 6, 7
- Android 4.1, 4.2

3 Instalación de OX Drive

Aprenda a instalar OX Drive:

- en su [máquina local](#)
- en su [dispositivo móvil](#)

Nota: Para usar esta función, OX Drive tiene que estar disponible en su servidor de software colaborativo. Para más detalles, póngase en contacto con su administrador u hospedador.

3.1 Instalación de los clientes de escritorio de OX Drive

Cómo instalar OX Drive en su máquina local:

1. Descargue el programa de instalación adecuado para su [sistema \[7\]](#).
Encontrará el programa de instalación para su sistema de escritorio con MS Windows o Mac OS presionando en **Descargas** en la barra lateral de la configuración del software colaborativo.
 2. Inicie el programa de instalación. Un asistente le guiará mediante unos sencillos pasos. Siga las instrucciones.
Dependiendo del sistema, podría tener que ser lanzado de nuevo reiniciar en algún momento durante la instalación. Si la instalación de OX Drive no se inicia automáticamente después del reinicio, reinicie el programa de instalación.
Tan pronto como la instalación se haya completado, se mostrará el *Asistente de configuración*.
 3. En la página *Conectarse a OX Drive*, introduzca los siguientes detalles:
 - La dirección web (url) de su servidor OX App Suite .
 - Su nombre de usuario y contraseña del servidor OX App Suite .Presione en **Conectar**. Se conectará al servidor OX App Suite .
 4. En la página *Tipo de configuración* puede definir la carpeta local y la carpeta del servidor OX App Suite que se usarán para la sincronización.
Para sincronizar carpetas predefinidas seleccione **Típica**. Se sincronizarán las siguientes carpetas:
 - La carpeta *OXDrive* de la máquina local. Esta carpeta se crea automáticamente en la ubicación definida durante la instalación.
 - Su carpeta de archivos personales del servidor. Puede ver esta carpeta en la aplicación *Ficheros* .Presione **Siguiente**.
Para definir las carpetas que se van a sincronizar, seleccione **Avanzado**. Presione en **Siguiente**. En la página *Seleccione su carpeta OXDrive* seleccione la carpeta:
 - Presione el botón que hay junto a *Carpeta remota*: Seleccione una de sus carpetas de ficheros personales en el servidor.
 - Presione el botón que hay junto a *Carpeta local*: Seleccione una carpeta local de su máquina.Presione en **Siguiente**.
 5. Se mostrará la página *Configuración finalizada*. Presione en **Finalizar**.
- Resultado:** Las carpetas se sincronizan. Dependiendo del volumen de datos, este proceso puede tardar un tiempo.

3.2 Instalación de clientes móviles de OX Drive

Cómo instalar OX Drive en su dispositivo móvil:

1. Visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Instale la aplicación OX Drive.
2. En cuanto se completa la instalación, un asistente le guía por los siguientes pasos:
 - Escriba el nombre del servidor de software colaborativo.
 - Introduzca sus credenciales para el servidor de software colaborativo.
 - En **Archivos sin conexión** seleccione los datos a sincronizar:
 - **Todos:** Todos los contenidos se sincronizarán.
 - **Favoritos:** En su dispositivo móvil, defina las carpetas y archivos a sincronizar.
 - Para indicar las fotos que han de sincronizarse automáticamente, active **Photostream**.
 - Para sincronizar nuevas fotos, seleccione **Fotos nuevas**.
 - Para sincronizar nuevas fotos y todas las imágenes que ya estén en el dispositivo móvil, seleccione **Todas las fotos**.

Resultado: Las carpetas se sincronizarán. Dependiendo del volumen de datos, este proceso puede tardar un tiempo.

4 Uso de OX Drive

Tan pronto como OX Drive se instala, cumple su función en segundo plano sin interferir con nada. De todas formas, hay determinadas funciones de información y mantenimiento. Las funciones cambiarán dependiendo de si está usando OX Drive en un sistema de escritorio o en un dispositivo móvil.

- Funciones de OX Drive [en una estación de trabajo](#)
- Funciones de OX Drive [en un dispositivo móvil](#)
- [Instrucciones para el uso de OX Drive](#)

4.1 Uso de OX Drive en una estación de trabajo

Cómo usar las funciones de OX Drive en una estación de trabajo:

1. Abra el menú contextual del icono de OX Drive.

Dependiendo del sistema, hay distintas formas de abrir el menú contextual de OX Drive.

En MS Windows, presione el botón derecho del ratón en el icono de OX Drive de la barra de tareas, en la parte derecha del área de información. Es posible que antes tenga que hacer visible el icono presionando en el icono **Mostrar iconos ocultos**.

2. Seleccione una función del menú contextual.

Están disponibles las siguientes funciones.

- [Detener sincronización](#)
- [Abrir la carpeta de OX Drive](#)
- [Archivos modificados recientemente](#)
- [Preferencias](#)
- [Errores de sincronización](#)
- [Salir de OX Drive](#)

Detener sincronización

Detiene la sincronización. Para continuar con ella, presione **Reanudar sincronización**.

Abrir la carpeta de OX Drive

Abre la carpeta local en el explorador de archivos de su sistema.

Archivos modificados recientemente

Muestra una lista de archivos modificados recientemente.

Preferencias

Abre la ventana de diálogo de *preferencias*. Están disponibles los siguientes ajustes.

- Pestaña *General*
 - Cuota*. Muestra información sobre el espacio disponible.
Para conseguir más espacio presione en **Comprar cuota**.
 - Idioma*
- Pestaña *Avanzados*
 - Inicio automático*. Determina si OX Drive se lanza automáticamente durante el arranque del sistema.
 - Integración con el Explorador de Windows*. Si se instala esta función, habrá iconos en el Explorador de Windows que indicarán el estado de sincronización de carpetas y archivos.
 - Desvincular*. Finaliza la sincronización y le desconecta. Después lanza el Asistente de configuración de OX Drive. Aquí puede indicar de nuevo sus credenciales, la carpeta local y la remota.
- Pestaña *Acerca de*. Muestra información sobre las versiones usadas de OX Drive y del servidor de software colaborativo.

Errores de sincronización

Muestra posibles errores que se produjesen durante la instalación.

Salir de OX Drive

Sale de OX Drive.

4.2 Uso de OX Drive en un dispositivo móvil

Están disponibles las siguientes funciones en dispositivos móviles:

- [Seleccionar](#) datos para sincronización
- [Ver](#) el contenido de la carpeta de photostream
- [Personalizar](#) ajustes

4.2.1 Selección de datos para sincronización

Cómo seleccionar los datos a sincronizar en un dispositivo móvil:

1. En la aplicación OX Drive, presione el icono de menú.
2. Seleccione **Todos**. Abra la carpeta que contiene lo que desea sincronizar.
3. Junto al nombre de la carpeta, deslice el dedo desde la parte derecha hacia el medio. Se abre el menú de la carpeta.
4. Presione el icono **Favoritos**. Cierre el menú de la carpeta.

4.2.2 Visualización de los contenidos de la carpeta de Photostream

Cómo ver los contenidos de la carpeta de photostream:

1. En la aplicación OX Drive, presione el icono de menú.
2. Seleccione **Photostream**.

4.2.3 Ajustes en un dispositivo móvil

Cómo usar los ajustes de OX Drive en un dispositivo móvil:

1. En la aplicación OX Drive, presione el icono de menú.
2. Seleccione **Configuración**.

Están disponibles los siguientes ajustes.

- [Desconectarse](#)
- [General](#)
- [Photostream](#)
- [Archivos sin conexión](#)
- [Batería](#)
- [Acerca de OX Drive](#)

Desconectarse

Le desconecta. Detiene la sincronización.

General

Muestra diversos ajustes e información.

- **Sincronizar al iniciar la aplicación.** Establece si la sincronización se inicia automáticamente tras arrancar la aplicación.
- **Sincronizar cambios automáticamente.** Establece si la sincronización se inicia automáticamente tras cada cambio.
- **Limitar tamaño del caché a.** Especifica el volumen de espacio que se debería reservar para los datos sincronizados.
- **URL del servidor.** Muestra la dirección del servidor que se usa para la sincronización.

Photostream

Establece si las fotos tomadas con el dispositivo móvil se transfieren al servidor.

- **Importar fotos automáticamente.** Activa o desactiva Photostream.
- **Fotos nuevas.** Limita la importación a fotos tomadas después de la activación de Photostream.
- **Todas las fotos.** Transfiere todas las fotos del dispositivo móvil y todas las fotos tomadas en adelante.

Archivos sin conexión

Especifica los archivos a sincronizar.

- **Todos.** Sincroniza todos los archivos y carpetas localizados bajo *Mis archivos* en el servidor de software colaborativo.
- **Favoritos.** Sincroniza sólo los archivos y carpetas marcados como *Favoritos* en el dispositivo móvil.

Batería

Especifica el estado que debe tener la batería para permitirse la sincronización.

- **Sincronizar sólo mientras se carga.** Sólo se sincroniza mientras se está cargando la batería.
- **Detener sincronización por debajo de.** Decide si la sincronización se detiene si la capacidad de la batería cae por debajo de un determinado nivel.

Acerca de OX Drive

Muestra las notas de la versión de OX Drive.

4.3 Notas

Modificación de la contraseña

No se puede cambiar la contraseña en OX Drive. OX Drive utiliza la misma contraseña que se use para acceder al software colaborativo.

Restricciones de nombre

Para sincronizar archivos y carpetas con éxito, sus nombres no deben contener determinados caracteres.

- Los archivos y las carpetas no se sincronizan si sus nombres incluyen alguno de los siguientes caracteres:
< > : " / \ | ? *
- Los archivos no se sincronizan si sus nombres se corresponden con el de algún nombre de dispositivo reservado:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- Los siguientes archivos no se sincronizan:
desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, icon\r
Ficheros que terminen en .drivepart
- Las siguientes carpetas no se sincronizan:
.drive

Mayúsculas y minúsculas en nombres de archivos

En algunos sistemas, los nombres de los archivos en las carpetas distinguen mayúsculas de minúsculas. Si se crean tales archivos en su carpeta local, sólo uno de dichos archivos se sincronizará. No use nombres de archivos en su carpeta local que se diferencien sólo mediante mayúsculas y minúsculas.

No edite varios archivos al mismo tiempo

Para evitar pérdidas de datos, no debería abrir o editar un archivo en las carpetas local y remota, o en varios clientes, al mismo tiempo.

Versiones de archivos

Si modifica un archivo de la carpeta local, OX Drive crea un nuevo archivo en la carpeta remota. En la carpeta local sólo se muestra la versión actual.

